



PARAMETRAGE PRONOTE SERVEUR ET .NET version 2014 – DEBUT D'ANNEE SCOLAIRE PARAMETRAGE DE L'AUTHENTIFICATION « AVEC CAS » DE L'ENT

Objectif : permettre à tous les utilisateurs de l'ENT du collège de se connecter à Pronote via l'onglet « Applications scolaires »

Temps approximatif de réalisation : 1h00 à 1h30, avec les fichiers.exe, documents et factures à disposition.

En cas de problème persistant : Fiche eCare, qui permettra aux animateurs DANE de rediriger les requêtes vers iTop et recenser les principales difficultés

Client	Client Pronote 2013 : <i>Fichier/Préparer l'année suivante</i> . Garder le .zip exporté sous la main.				
Pronote					
Vsphere	Effectuer une copie d'écran du paramétrage de Pronote Serveur 2013				
	(sauvegardes surtout) et Pronote.net 2013, notamment les ports utilisés (:80				
	ou :8036)				
	Dans le serveur et le .net : « Fichier/Arrêter le service windows » pour éviter	Désinstaller ces deux logiciels, ainsi que le client 2013, si			
	que Pronote serveur 2013 et Pronote.net 2013 ne se lancent au redémarrage.	vous l'aviez également installé, pour éviter une interruption			
		intempestive et répétée de la connexion entre Pronote.net			
	Arrêter la publication et fermer Pronote.net, puis Pronote serveur.	2014 et Pronote serveur 2014.			
Poste	Installer le client Pronote 2014				
principal	Installer EDT 2014	Cliquer sur « Enregistrement automatique »			
adjoint		Sinon :			
		- Code client			
		 Numéro de facture récente 			
	Ouvrir la base d'EDT 2013 dans EDT 2014	Une proposition d'enregistrement de ce fichier au format			
		2014 apparaît automatiquement			



	Créer un fichier d'export de la base EDT vers Pronote	
Vsphere	Installer Pronote Serveur 2014	normalement sur le lecteur D :
	A noter : Index Education avertit ses utilisateurs que Pronote serveur n'est plus optimisé pour Windows XP, ce qui peut occasionner des difficultés éventuellesStabilité ? Déconnexions intempestives ?	Voir fichier joint pour les détails de l'installation et la double sauvegarde (lecteurs H : et LaCie) : PRONOTE-install&sauve.pdf
	Une mise à jour de la machine virtuelle vers Windows 7 est prévue courant 1 ^{er} trimestre.	
	trimestre.	



Educatif Académie de Nice





gation

Programme d'installation Serveur PRONOTE 2014 v 0.	1.4 X		
Choisissez l'emplacement cible Sélectionnez le dossier où installer les fichiers.	ASA .		
L'assistant d'installation va installer Serveur PRONOTE 201	4 dans le dossier suivant.		
Pour installer dans ce dossier, cliquez sur Suivant. Pour inst cliquez sur Parcourir et sélectionnez un autre dossier.	taller dans un Choisissez un dossier		
	Veuillez sélectionner le dossier d'installa	ation	
	Chemin d'accès :		
	E:\PRONOTE 2014		
	Répertoires :		
Dossier cible C:\\Index Education\Pronote 2014\Réseau InstallShield	ent Suiva	10 sion_11_0_0 pie_bourgade 2009 ▼ Annuler	
Dans Pronote Serveur 2014 :		Documentation Pronote 2014, fiche 43	
« Fichier/Nouvelle base »			
Enregistrer une nouvelle base dans le dossi	ier où Pronote serveur est installé	Un mot de passe est à définir pour l'administrateur « spr »	
(ici par exemple : <i>E:/PRONOTE 2014</i>)			
Aettre en service Pronote Serveur		Afin de permettre au client 2014 de s'y connecter	
Dans le client Pronote 2014 :		Ouvrir le .zip généré avec EDT	
« Fichier/EDT2013/EDT2014/Initialiser la l	base avec les données d'EDT »		
		Documentation Pronote 2014, fiche 43, étape 2	



Vsphere	Installer Pronote.net 201 d'écran ci-dessous	4 – Le paramétrage se trouve dans les captures	
	Administration PRONOTE.net 20 Fichier Assistance PRONOT E:\PRONOTE 2	114 - 0.1.4 - Version non enregistrée TE.net publié 2014\base_bourgade_2014.not	
	Choix du serveur	Paramètres de publication	
	((ျား)) Paramètres de publication	Le poste abritant "PRONOTE.net" a une seule carte réseau Choix du protocole :	
	Intégration dans un ENT	Adresse IP : 10.106.152.36 Nom : serveur-pronote Port d'écoute : 8036 (i) Racine :	
	Paramètres de sécurité	Pour pouvoir publier la base, vous devez impérativement réserver le préfixe de votre URL. Réserver le préfixe d'URL http://+:8036/	
	O Mise à jour automatique	Adresse publique (permet l'accès à PRONOTE.net depuis l'extérieur) URL publique de "PRONOTE.net" http://notes.clg-la-bourgade.ac-nice.fr:8036	
	De Journal des opérations	Adresse des différents Espaces Page commune http://notes.clq-la-bourgade.ac-nice.fr:8036 Espace Professeurs http://notes.clq-la-bourgade.ac-nice.fr:8036/professeur.html Version mobile http://notes.clq-la-bourgade.ac-nice.fr:8036/professeur.html Espace Vie scolaire http://notes.clq-la-bourgade.ac-nice.fr:8036/viescolaire.html Espace Vie scolaire http://notes.clq-la-bourgade.ac-nice.fr:8036/viescolaire.html Espace Parents http://notes.clq-la-bourgade.ac-nice.fr:8036/weblie.parent.html Version mobile http://notes.clq-la-bourgade.ac-nice.fr:8036/weblie.parent.html Espace Elèves http://notes.clq-la-bourgade.ac-nice.fr:8036/weblie.parent.html Version mobile http://notes.clq-la-bourgade.ac-nice.fr:8036/meblie.parent.html Espace Elèves http://notes.clq-la-bourgade.ac-nice.fr:8036/meblie.parent.html Version mobile http://notes.clq-la-bourgade.ac-nice.fr:8036/meblie.parent.html Espace Elèves http://notes.clq-la-bourgade.ac-nice.fr:8036/meblie.eleve.html Version mobile http://notes.clq-la-bourgade.ac-nice.fr:8036/meblie.eleve.html Espace Entreprise http://notes.clq-la-bourgade.ac-nice.fr:8036/meblie.eleve.html Espace Académie http://notes.clq-la-bourgade.ac-nice.fr:8036/academie.html	
	PRN		



@ PRONU	TE.net deconnecte
Choix du serveur	Activer l'interconnexion avec un ENT
Paramètres de publication	Mon ENT : Configuration manuelle Paramètres d'identification des util Les paramètres nécessaires à l'intégration doivent être communiqués par l'ENT
ENT Intégration dans ur	NURL du serveur CAS
✓ ENT	https://www.agora06.fr/cas
Interconnexion Export	Lien d'authentification : https://www.agora06.fr/cas/login?service=http:%2F%2Fnotes.clg-la-bourgade.ac-nice.fr:80%2F Lien de validation : https://www.agora06.fr/cas/samlValidate?TARGET=http:%2F%2Fnotes.clg-la-bourgade.ac-nice.fr:80%2F
Paramètres de	URL à communiquer au socle ENT : http://notes.clg-la-bourgade.ac-nice.fr:80/**
Mise à jour automatique	Autoriser l'authentification directe par PRONOTE net. URL à communiquer aux utilisateurs de PRONOTE pour une connexion directe : http://notes.clg-la-bourgade.ac-nice.fr:80/?login=true
	Tester l'authentification par le ser
opérations	Il est fortement conseillé de passer en mode HTTPS avec l'utilisation d'un vrai certificat et non un certificat auto-généré qui n'offr garantie de sécurité



mique

	RONOTE.n	et déconnecté	
Choix du	serveur		
.			
((m)) Paramètr publicatio	res de Les	Configuration manuelle Param pa Configuration manuelle Agora06 (CG06)	ètres d'identification des utili
ENT Intégrati ENT	on dans un	Arsene76 (ENT des collèges de Seine-Maritime) Celia (Seine-Saint-Denis) ps colleges.ain.fr (ENT des collèges de l'Ain)	
<u>Interconn</u> Export	exion Lie	Colleges77 (Seine-et-Marne) Cybercollèges42 (ENT des collèges de la Loire) Collège31 (ENT des collèges de Haute-Garonne) Elie (Limousin)	0%2F -nice.fr:80%2F
Paramètr sécurité	res de URL à	e-Lycée Rhône-Alpes (ENT des lycées de la région Rhône-Alpes) e-lyco (ENT des lycées et collèges en Pays de Loire) ENT 27 (CG27)	
O Mise à jou automation	ur ht	to ENT Isère (CG38) tp: ENT Oise (CG60) ENTmip (ENT en Midi-Pyrénées)	nexion directe :
D Journal d opération	es S II est fi	ENTmip Enseignement Agricole (ENT de l'Enseignement Agricole Public en Midi-Pyrénées) LEA - ENT Aquitain (Région Aquitaine) Ort Liberscol (ENT de la région Bourgone)	uthentification par le serv auto-généré qui n'offre
	Le mo d'un a	ue Lilie (lle de France) de Mon ecollège (ENT des collèges contractants à K-d'école en Seine-Saint-Denis) utre serveur web ou un reverse-proxy qui gère le mode HTTPS.	💌 t directement mais au



(a)	
_	
Choix du serveur	Activer l'interconnexion avec un ENT
Paramètres de publication	Mon ENT : Agora06 (CG06) Paramètres d'identification des u Colléges des Alpes-Maritimes (06) Paramètres d'identification des u
ENT Intégration dans un ENT	URL du serveur CAS Les adresses d'authentification et de validation sont différentes
Interconnexion Export	Lien d'authentification : https://www.agora06.fr/cas/login?service=http:%2F%2Fnotes.clg-la-bourgade.ac-nice.fr:80%2F Lien de validation : https://www.agora06.fr/cas/samlValidate?TARGET=http:%2F%2Fnotes.clg-la-bourgade.ac-nice.fr:80%2F
Paramètres de sécurité	URL à communiquer au socie ENT : http://notes.clg-la-bourgade.ac-nice.fr:80/**
O Mise à jour automatique	Autoriser l'authentification directe par PRONOTE.net. URL à communiquer aux utilisateurs de PRONOTE pour une connexion directe : http://notes.clg-la-bourgade.ac-nice.fr:80/?login=true
Journal des	Tester lauthentification par le s
L' opérations	Il est fortement conseillé de passer en mode HTTPS avec l'utilisation d'un vrai certificat et non un certificat auto-généré qui n'o garantie de sécurité
	Le mode HTTP reste possible en phase d'évaluation ou si les utilisateurs n'accèdent pas à PRONOTE.net directement mais d'un autre serveur web ou un reverse-proxy qui gère le mode HTTPS.



Académie de Nice

ucati

	PRONOTE.	net déconn	ecté			S
(a)						
C	Choix du serveur	ctiver l'interconnexion avec un	ENT			
	Mon	ENT : Agora06 (CG06)		- 0	Paramètr	es d'identification des utilisate
((19))	Identification des utilisateurs	- <u>11 - 11 - 11 - 18</u> -			6 X	7
© 0	Avec l'identité de l'utilisateu Attributs CAS utilisés Nom : sn Date de naissance : ENTPer Profil d'utilisateur : ENTPer	sonDateNaissance	Prénom : Code Postal :	givenName postalCode		nexion directe :
	Personnalisation des valeurs de En Entreprise (Maîtres Académie (Inspecteurs péda Vie Scolaire (Pi	l'attribut CAS "ENTPersonProfils" seignants : National_3 Élèves : National_1 Parents : National_2 de stage) : gogiques) : National_7 ersonnels) : National_4;National_	_5;National_6			uto-généré qui n'offre au directement mais au tra



	Créer une fiche eCare catégorie ENT, adressée à iTop, contenant :	Pour tester, Il est possible de cocher « autoriser l'authentification directe par Propote pet » avec l'adresse	
	- le RNE de l'établissement,	indiquée de type :	
	 l'adresse qui se trouve dans Pronote.net/Intégration dans un 	indiquee de type .	
	ENT/Interconnexion : « URL à communiquer au socle ENT » du type	" http://potec.olg.vou.oc.pice.frvu/?legip_true.»	
	http://notes.clg-xxx.ac-nice.fr:8036/**	« <u>Intip.//hotes.cig-xxx.ac-ince.ii.xx/</u> flogiii-tiue »	
	ou http://notes.clg-xxx.ac-nice.fr:80/**		
	 préciser si votre Pronote est hébergé ou non 		
Côté iTop	iTop bascule vers son connecteur 2014.	Vérifier la bonne connexion avec des identifiants	
	Pas de paramétrage particulier côté Admin de l'ENT	professeurs et élèves/parents	
	Plus de « moulinette » à faire entre Pronote et l'ENT		
	Manipulations ultérieures habitue	elles	
Mettre à jo	ur manuellement les données d'EDT dans Pronote serveur	Manuel Pronote 2014 - Fiche 34	
Récupérer l	es informations de la base Pronote utilisée l'année dernière	Manuel Pronote 2014 - Fiche 33	
L'usage du	client par les enseignants en dehors de l'établissement reste possible		