

		GFC 2024 Bascullement : mono
	GFC	

Installation GFC 2024 Bascullement mono

SOMMAIRE

1. Préalables à l'installation de GFC2024.....	1
2. Installation	1
3. Après installation:	2
3.1 BD_GFC local	2
3.2 GFC ADMIN 2024 Bascullement comptable	3
3.3.Versions installées.....	3


1. PREALABLES A L'INSTALLATION DE GFC 2024


- ✧ **Avoir fait une sauvegarde de la base GFC2023 par BD-GFC local, à commenter « avant install GFC2024 ».**

2. INSTALLATION

Vous avez téléchargé « GFC2024.exe » à partir du serveur de diffusion : clic droit sur l'exécutable, clic gauche sur 'exécuter en mode administrateur' pour lancer l'installation : l'écran de bienvenue s'affiche :




Cliquer sur  l'écran du type d'installation s'affiche :



Cliquer sur ,  puis cliquer sur 



Selon ce que vous avez sur le poste (Cofi 2022, GFC 2022), différents messages peuvent apparaître pour désinstaller les programmes et bases de l'exercice N-2.


Cliquer sur  pour confirmer les désinstallations


		GFC 2024 Basculement : mono
	GFC	

Puis la liste des modules disponibles pour l'installation 2024 s'affiche :




ne rien modifier et cliquer sur  pour initier l'installation de la version GFC 2024, l'écran suivant affiche les éléments à installer :



Cliquer sur  pour commencer l'installation : Lorsque l'installation est terminée, le message de confirmation apparaît :



Cliquer sur  pour terminer l'installation de la version de GFC 2024.

3. APRES INSTALLATION

3.1 BD_GFC LOCAL

Sauvegarde exercice antérieur après installation GFC2024 :

Faire une sauvegarde de GFC2023 exercice antérieur par BD-GFC local

Initialisation de la base GFC2024

Si vous tentez d'entrer dans un module 2024, vous avez le message suivant :



Vous devez lancer l'initialisation de la base 2024 dans l'outil de gestion des bases de données BD_GFC local : tant que la base n'est pas initialisée, aucune fonctionnalité n'est accessible.

La 1^{ère} opération à effectuer après installation des programmes GFC2024 est l'initialisation de la base de données



GFC 2024. Double cliquer sur l'icône sur le bureau BD_GFC Local : l'outil de gestion de base de données s'ouvre : Sélectionner la base de données

GFC exercice 2024 <module(s) contenu(s) dans la base>


		GFC 2024 Basculement : mono
	GFC	



Cliquer sur le bouton **Initialisation de la base** , **Suivant** et **Terminer** .
Attendre le message « **L'initialisation a été effectuée avec succès** », fermer l'assistant et quitter BD_GFC local.

3.2 GFC ADMIN 2024 BASCULEMENT COMPTABLE

Après l'initialisation de la base 2024, et avant toute autre opération, il est nécessaire d'effectuer le basculement comptable, dans le module **GfcAdmin de l'exercice en cours**, menu **Administration \ Basculement de la comptabilité** :



Lors du basculement comptable, différents messages sont affichés, selon les modules basculés.
Suivre les écrans : au cours du basculement, des contrôles sont effectués (voir**gfc2024_controles_bascul.pdf**)
En fin de basculement comptable, lorsque le basculement a été réalisé avec succès, des conseils sont affichés, selon les modules que vous avez basculés :





N'oubliez pas de faire une sauvegarde avant de commencer tout travail dans GFC 2024. La sauvegarde GFC 2024 s'effectue dans l'outil de gestion des bases de données BD_GFC local.

3.3 VERSIONS INSTALLEES

Après basculement, les versions des modules GFC sont les suivantes :

VERSION	DATE
ADMIN 2023 V23.1.3	08/06/2023
CBUD 2023 V23.0.1	21/09/2022
CGENE 2023 V21.1.1	14/04/2023
REGIE 2023 V20.1.0	14/04/2023
ADMIN 2024 V24.0.0	21/07/2023
CBUD 2024 V24.0.0	21/07/2023
CGENE 2024 V22.0.1	06/10/2023
REGIE 2024 V21.0.1	06/10/2023