	GFC	GFC 2018 Basculement : réseau
Version N°	Date Version	
ADMIN 2018 V18.0 CBUD 2018 V18.0 CGENE 2018 V16.0 REGIE 2018 V15.0	19/12/2017 16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017	


Installation GFC 2018 Basculement réseau

SOMMAIRE

1. Préalables à l'installation de GFC2018.....	1
2. Installation Poste Serveur	2
3. Installation Poste Administrateur	3
4. Installation Postes Clients : Tous les postes clients doivent être installés	4
5. Après installation: Opérations de début d'exercice	5
5.1 BD_GFC réseau	5
5.2 Basculement comptable	6
6. Versions installées	6


1. PREALABLES A L'INSTALLATION DE GFC 2018

- ✚ **Avoir fait une sauvegarde de la base GFC2017 par BD-GFC réseau, à commenter « avant install GFC2018 ».**
- ✚ Pour procéder à l'installation du poste serveur (§2), vous devez utiliser une station qui accède au module « Administration » réseau et qui ne supporte pas de module Monoposte (type Régie). Pour vous assurer que le module Administration du poste sur lequel vous travaillez gère bien le réseau, ouvrir le lanceur GFC, et placer le pointeur de votre souris sur le logo à gauche de l'intitulé 'Administration', apparaîtra alors le libellé 'installation réseau' (voir copie d'écran ci-dessous).




	GFC	<h2>GFC 2018 Basculement : réseau</h2>
Version N°	Date Version	
ADMIN 2018 V17.0	19/12/2017	
CBUD 2018 V17.0	16/11/2017	
CGENE 2018 V15.0	16/11/2017	
REGIE 2018 V14.0	16/11/2017	

2. INSTALLATION POSTE SERVEUR


Vous avez téléchargé « GFC2018.exe » à partir du serveur de diffusion : double-cliquer sur l'exécutable pour lancer l'installation : l'écran de bienvenue s'affiche : Cliquer sur  l'écran du type d'installation s'affiche :



Cliquer sur , puis cliquer sur 


	Selon ce que vous avez sur le poste (Cofi 2016, GFC 2016), différents messages peuvent apparaître pour désinstaller les programmes et bases de l'exercice N-2.
	Cliquer sur  pour confirmer les désinstallations

Puis la liste des modules disponibles pour l'installation 2018 s'affiche :




Rappel: les changements d'implantation (par ex passer la régie de mono à réseau) ne peuvent se faire qu'en période de bascule. Aussi, si vous souhaitez le faire cette année, merci d'en faire la demande par e-care.

Autrement, ne rien modifier et cliquer sur  pour initier l'installation de la version GFC 2018, l'écran suivant affiche les éléments à installer : **l'unité d'installation est toujours X.**


Cliquer sur  pour commencer l'installation :Lorsque l'installation est terminée, le message de confirmation apparaît :



Cliquer sur  pour terminer l'installation de la version de GFC 2018 sur le serveur et lancer l'installation de l'outil de sauvegarde BD_GFC réseau. (voir §3)

	GFC	<h2>GFC 2018 Basculement : réseau</h2>
Version N°	Date Version	
ADMIN 2018 V17.0	19/12/2017	
CBUD 2018 V17.0	16/11/2017	
CGENE 2018 V15.0	16/11/2017	
REGIE 2018 V14.0	16/11/2017	


3. INSTALLATION POSTE ADMINISTRATEUR

 **Le poste administrateur installe l'outil de sauvegarde BD_GFC réseau, cet outil doit être installé sur au moins un poste, puisqu'il permet d'initialiser la base, traitement indispensable avant basculement ; d'autre part, c'est l'outil qui permet d'effectuer les sauvegardes donc nous vous conseillons de l'installer sur l'ensemble des postes d'où vous souhaitez pouvoir sauvegarder vos bases GFC.**


Cliquer sur , puis cliquer sur 




Dans l'écran suivant, seule la ligne **Gestion des bases** figure sur l'écran. La ligne est pré cochée et non accessible. Vous allez installer l'accès à l'outil de gestion des bases de données GFC en réseau.

Cliquer sur  pour initier l'installation de l'accès à l'outil de gestion des bases : l'écran suivant affiche les éléments à installer :



Cliquer sur  pour initier l'installation de l'accès à l'outil, l'installation s'effectue sans intervention de l'utilisateur. Lorsque l'installation est terminée, le message de confirmation apparaît :



Cliquer sur  pour terminer l'installation de l'outil de gestion des bases GFC et relancer l'installation du poste client réseau sur la station où vous travaillez (voir §4)


	GFC	<h2 style="color: red;">GFC 2018 Basculement : réseau</h2>
Version N°	Date Version	
ADMIN 2018 V17.0	19/12/2017	
CBUD 2018 V17.0	16/11/2017	
CGENE 2018 V15.0	16/11/2017	
REGIE 2018 V14.0	16/11/2017	

4. INSTALLATION POSTES CLIENTS : TOUS LES POSTES CLIENTS DOIVENT ETRE INSTALLES

L'écran du type d'installation s'affiche :



Installation d'un poste client en réseau

Cliquer sur , puis cliquer sur 




Selon ce que vous avez sur le poste (Cofi 2016, GFC 2016), différents messages peuvent apparaître pour désinstaller les accès à l'exercice N-2.


⇒ Cliquer sur  pour confirmer les désinstallations

La liste des accès aux modules disponibles pour l'installation s'affiche :




Selon les accès que vous souhaitez installer sur cette station du réseau, cocher ou décocher les cases des divers modules.

Cliquer sur  pour initier l'installation de l'accès GFC2018: l'écran suivant affiche les éléments à installer, selon ce qui est déjà installé sur le poste : l'unité d'installation est toujours X

Cliquer sur . Lorsque l'installation est terminée, le message de confirmation apparaît :



Cliquer sur  pour terminer l'installation de GFC2018 sur ce poste client



Vous pouvez maintenant installer les autres postes clients. Pour ce faire, reprendre dans la documentation au §3. Les stations accéderont à GFC2018 et pourront effectuer des sauvegardes, A l'issue de ces installations, reprendre au §5.


	GFC	<h2 style="color: red;">GFC 2018 Basculement : réseau</h2>
Version N°	Date Version	
ADMIN 2018 V17.0	19/12/2017	
CBUD 2018 V17.0	16/11/2017	
CGENE 2018 V15.0	16/11/2017	
REGIE 2018 V14.0	16/11/2017	

5. APRES INSTALLATION : OPERATIONS DE DEBUT D'EXERCICE

5.1 BD_GFC RESEAU

sauvegarde exercice antérieur après installation GFC2018 : Faire une sauvegarde de GFC2017 exercice antérieur par BD-GFC réseau

Initialisation de la base GFC2018 : Si vous tentez d'entrer dans un module 2018, vous avez le message suivant :



Vous devez lancer l'initialisation de la base 2018 dans l'outil de gestion des bases de données BD_GFC réseau: Tant que la base n'est pas initialisée, aucune fonctionnalité n'est accessible.

La 1^{ère} opération à effectuer après installation des programmes GFC2018 est l'initialisation de la base de données GFC 2018



Double cliquer sur l'icône sur le bureau  créé lors de l'installation: l'outil de gestion de base de données s'ouvre : sélectionner la base de données **GFC exercice 2018 <module(s) contenu(s) dans la base>**



Cliquer sur le bouton ,  et  .

Attendre l'apparition du message « **L'initialisation a été effectuée avec succès** » pour fermer l'assistant et quitter BD_GFC réseau.

	GFC	<h2 style="color: red;">GFC 2018 Basculement : réseau</h2>
Version N°	Date Version	
ADMIN 2018 V17.0	19/12/2017	
CBUD 2018 V17.0	16/11/2017	
CGENE 2018 V15.0	16/11/2017	
REGIE 2018 V14.0	16/11/2017	

5.2 BASCULEMENT COMPTABLE


Après l'initialisation de la base 2018, et avant toute autre opération, il est nécessaire d'effectuer le basculement comptable, dans le module **Administration de l'exercice en cours**, menu **Administration \ Basculement de la comptabilité** :




Lors du basculement comptable, différents messages sont affichés, selon les modules basculés. Suivre les écrans : au cours du basculement, des contrôles sont effectués (voir **Gfc2018_controles_bascul.pdf**)

Certains peuvent être bloquants (exemple : mandatement non terminé,...) : vous devrez alors dans l'exercice 2017 (antérieur) terminer les opérations indiquées par les contrôles et reprendre ensuite le basculement.

En fin de basculement comptable, lorsque le basculement a été réalisé avec succès, des conseils sont affichés, selon les modules que vous avez basculés :



 **N'oubliez pas de faire une sauvegarde avant de commencer tout travail dans GFC 2018. La sauvegarde GFC 2018 s'effectue dans l'outil de gestion des bases de données **BD_GFC réseau**.**

6. VERSIONS INSTALLEES

Après basculement, les versions des modules GFC sont les suivantes :

- GfcAdmin 2018 : V18.0 du 29/09/2017
- CBud 2018 : V18.0 du 29/09/2017
- CGene 2018 : V16.0 du 29/09/2017
- Régies 2018 : V15.0 du 29/09/2017