

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | GFC | GFC 2022 Basculement : réseau |
| VERSION | DATE | |
| ADMIN 2022 22.0.0 CBUD 2022 V22.0.0 CGENE 2022 20.0.0 REGIE 2022 V19.0.0 | 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021 | |

Installation GFC 2022 Basculement réseau

SOMMAIRE

| | |
|---|---|
| 1. Préalables à l'installation de GFC2022..... | 1 |
| 2. Installation Poste Serveur | 2 |
| 3. Installation Poste Administrateur | 3 |
| 4. Installation Postes Clients : Tous les postes clients doivent être installés | 4 |
| 5. Après installation: Opérations de début d'exercice | 5 |
| 5.1 BD_GFC réseau | 5 |
| 5.2 Basculement comptable | 6 |
| 6. Versions installées | 6 |

1. PREALABLES A L'INSTALLATION DE GFC 2022


- ✚ **Avoir fait une sauvegarde de la base GFC2021 par BD-GFC réseau, à commenter « avant install GFC2022 ».**

Les sauvegardes antérieures ne doivent plus être utilisées.

Sur l'exercice 2021, les extractions suivantes seront réalisées et conservées aux archives :

- ✚ En CBUD : Les listes des mandats, des ordres de reversement, des recettes, et les affectations de marché.
- ✚ En CGEN : Les extractions des encaissements, la liste des journaux généraux et la balance (Détail).
- ✚ Pour procéder à l'installation du poste serveur (§2), vous devez utiliser une station qui accède au module « Administration » réseau et qui ne supporte pas de module Monoposte (type Régie). Pour vous assurer que le module Administration du poste sur lequel vous travaillez gère bien le réseau, ouvrir le lanceur GFC, et placer le pointeur de votre souris sur le logo à gauche de l'intitulé 'Administration', apparaîtra alors le libellé 'installation réseau' (voir copie d'écran ci-dessous).

✚





| | | |
|---|-------------|--|
|  | GFC | <h2>GFC 2022 Basculement : réseau</h2> |
| VERSION | DATE | |
| ADMIN 2022 22.0.0 | 26/08/2021 | |
| CBUD 2022 V22.0.0 | 26/08/2021 | |
| CGENE 2022 20.0.0 | 26/08/2021 | |
| REGIE 2022 V19.0.0 | 26/08/2021 | |

2. INSTALLATION POSTE SERVEUR

Vous avez téléchargé « GFC2022.exe » à partir du serveur de diffusion : clic droit sur l'exécutable, clic gauche sur 'exécuter en mode administrateur' pour lancer l'installation : l'écran de bienvenue s'affiche :


Cliquer sur  l'écran du type d'installation s'affiche :



Cliquer sur , puis cliquer sur 


| | |
|---|---|
|  | Selon ce que vous avez sur le poste (Cofi 2020, GFC 2020), différents messages peuvent apparaître pour désinstaller les programmes et bases de l'exercice N-2. |
| | Cliquez sur  pour confirmer les désinstallations |


Puis la liste des modules disponibles pour l'installation 2022 s'affiche :




Rappel: les changements d'implantation (par ex passer la régie de mono à réseau) ne peuvent se faire qu'en période de bascule. Aussi, si vous souhaitez le faire cette année, merci d'en faire la demande sur VERDON.

Autrement, **ne rien modifier** et cliquer sur  pour initier l'installation de la version GFC 2022, l'écran suivant affiche les éléments à installer : **l'unité d'installation est toujours X.**


Cliquer sur  pour commencer l'installation :Lorsque l'installation est terminée, le message de confirmation apparaît :





Cliquer sur  pour terminer l'installation de la version de GFC 2022 sur le serveur et lancer l'installation de l'outil de sauvegarde BD_GFC réseau. (voir §3)

| | | |
|---|-------------|--|
|  | GFC | <h1>GFC 2022 Basculement : réseau</h1> |
| VERSION | DATE | |
| ADMIN 2022 22.0.0 | 26/08/2021 | |
| CBUD 2022 V22.0.0 | 26/08/2021 | |
| CGENE 2022 20.0.0 | 26/08/2021 | |
| REGIE 2022 V19.0.0 | 26/08/2021 | |


3. INSTALLATION POSTE ADMINISTRATEUR


 **Le poste administrateur installe l'outil de sauvegarde BD_GFC réseau, cet outil doit être installé sur au moins un poste, puisqu'il permet d'initialiser la base, traitement indispensable avant basculement ; d'autre part, c'est l'outil qui permet d'effectuer les sauvegardes, donc nous vous conseillons de l'installer sur l'ensemble des postes d'où vous souhaitez pouvoir sauvegarder vos bases GFC.**


Cliquer sur , puis cliquer sur 




Dans l'écran suivant, seule la ligne **Gestion des bases** figure sur l'écran. La ligne est pré cochée et non accessible. Vous allez installer l'accès à l'outil de gestion des bases de données GFC en réseau.


Cliquer sur  pour initier l'installation de l'accès à l'outil de gestion des bases : l'écran suivant affiche les éléments à installer :



Cliquer sur  pour initier l'installation de l'accès à l'outil, l'installation s'effectue sans intervention de l'utilisateur. Lorsque l'installation est terminée, le message de confirmation apparaît :





Cliquer sur  pour terminer l'installation de l'outil de gestion des bases GFC et relancer l'installation du poste client réseau sur la station où vous travaillez (voir §4)


| | | |
|---|-------------|--|
|  | GFC | <h2>GFC 2022 Basculement : réseau</h2> |
| VERSION | DATE | |
| ADMIN 2022 22.0.0 | 26/08/2021 | |
| CBUD 2022 V22.0.0 | 26/08/2021 | |
| CGENE 2022 20.0.0 | 26/08/2021 | |
| REGIE 2022 V19.0.0 | 26/08/2021 | |

4. INSTALLATION POSTES CLIENTS : TOUS LES POSTES CLIENTS DOIVENT ETRE INSTALLES


L'écran du type d'installation s'affiche :



Cliquer sur  , puis cliquer sur 




Selon ce que vous avez sur le poste (Cofi 2020, GFC 2020), différents messages peuvent apparaître pour désinstaller les accès à l'exercice N-2.


⇒ Cliquer sur  pour confirmer les désinstallations

Ensuite, la liste des accès aux modules disponibles pour l'installation s'affiche :




Selon les accès que vous souhaitez installer sur cette station du réseau, cocher ou décocher les cases des divers modules.

Cliquer sur  pour initier l'installation de l'accès GFC2022: l'écran suivant affiche les éléments à installer, selon ce qui est déjà installé sur le poste : **l'unité d'installation est toujours X**


Cliquer sur  . Lorsque l'installation est terminée, le message de confirmation apparaît :



Cliquer sur  pour terminer l'installation de GFC2022 sur ce poste client



Vous pouvez maintenant installer les autres postes clients. Pour ce faire, reprendre dans la documentation au §3. Les stations accéderont à GFC2022 et pourront effectuer des sauvegardes, A l'issue de ces installations, reprendre au §5.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | GFC | GFC 2022 Basculement : réseau |
| VERSION | DATE | |
| ADMIN 2022 22.0.0 CBUD 2022 V22.0.0 CGENE 2022 20.0.0 REGIE 2022 V19.0.0 | 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021 | |

5. APRES INSTALLATION : OPERATIONS DE DEBUT D'EXERCICE

5.1 BD_GFC RESEAU

sauvegarde exercice antérieur après installation GFC2022 : Faire une sauvegarde de GFC2021 exercice antérieur par BD-GFC réseau

Initialisation de la base GFC2022 : Si vous tentez d'entrer dans un module 2022, vous avez le message suivant :



Vous devez lancer l'initialisation de la base 2022 dans l'outil de gestion des bases de données BD_GFC réseau : Tant que la base n'est pas initialisée, aucune fonctionnalité n'est accessible.

La 1^{ère} opération à effectuer après installation des programmes GFC2022 est l'initialisation de la base de données GFC 2022



Double cliquer sur l'icône sur le bureau **BD_GFC réseau** créé lors de l'installation: l'outil de gestion de base de données s'ouvre : sélectionner la base de données **GFC exercice 2022 <module(s) contenu(s) dans la base>**



Cliquer sur le bouton  , et .

Attendre l'apparition du message « **L'initialisation a été effectuée avec succès** » pour fermer l'assistant et quitter BD_GFC réseau.

| | | |
|---|-------------|--------------------------------------|
|  | GFC | GFC 2022 Basculement : réseau |
| VERSION | DATE | |
| ADMIN 2022 22.0.0 | 26/08/2021 | |
| CBUD 2022 V22.0.0 | 26/08/2021 | |
| CGENE 2022 20.0.0 | 26/08/2021 | |
| REGIE 2022 V19.0.0 | 26/08/2021 | |

5.2 BASCULEMENT COMPTABLE

Après l'initialisation de la base 2022, et avant toute autre opération, il est nécessaire d'effectuer le basculement comptable, dans le module **Administration de l'exercice en cours**, menu **Administration \ Basculement de la comptabilité** :



Lors du basculement comptable, différents messages sont affichés, selon les modules basculés. Suivre les écrans : au cours du basculement, des contrôles sont effectués (voir **Gfc2022_controles_bascul.pdf**)

Certains peuvent être bloquants (exemple : mandatement non terminé...) : vous devrez alors dans l'exercice 2021 (antérieur) terminer les opérations indiquées par les contrôles et reprendre ensuite le basculement.

En fin de basculement comptable, lorsque le basculement a été réalisé avec succès, des conseils sont affichés, selon les modules que vous avez basculés :



N'oubliez pas de faire une sauvegarde avant de commencer tout travail dans GFC 2022. La sauvegarde GFC 2022 s'effectue dans l'outil de gestion des bases de données BD_GFC réseau.

6. VERSIONS INSTALLEES

Après basculement, les versions des modules GFC sont les suivantes :

- GfcAdmin 2022 : V22.0.0 du 26/08/2021
- CBub 2022 : V22.0.0 du 26/08/2021
- CGene 2022 : V20.0.0 du 26/08/2021
- Régie 2022 : V19.0.0 du 26/08/2021
-
- La version de l'outil de gestion de base de données BD_GFC est la suivante :
- BD_GFC : V 1.6.1 du 12/04/2018